


Configurar a VPN no Ubuntu 13.10

1. Clique no símbolo da rede situado no canto superior direito e selecione “**Ligações VPN**” - “**Configurar VPN**”:




2. Na tabela seguinte clique em “**Adicionar**”:



3. Selecione o tipo de ligação “**Protocolo de Tunneling Ponto-a-Ponto (PPTP)**” e clique em “**Criar**”:



4. Para editar a VPN certifique que se encontra no separador “**VPN**”, preencha os campos de acordo com a imagem seguinte (no utilizador e senha preencha com as suas credenciais) e clique no botão “**Avançado**”:



5. No próximo passo, marque a opção **“Utilizar encriptação Ponto-a-Ponto (MPPE)”** e clique em **“OK”**:

Opções Avançadas PPTP

Autenticação
Permitir os seguintes métodos de autenticação:

- PAP
- CHAP
- MSCHAP
- MSCHAPv2
- EAP

Segurança e Compressão

- Utilizar encriptação Ponto-a-Ponto (MPPE)
- Segurança: ▼
- Permitir encriptação com estado
- Permitir Compressão de dados BSD
- Permitir Compressão de dados Deflate
- Utilizar compressão de cabeçalho TCP

Eco

- Enviar pacotes de eco PPP

Cancelar OK

6. Finalmente clique em “Gravar”:

A editar VPN_IPS

Nome da ligação: VPN_IPS

Geral VPN Configuração IPv4

Geral

Gateway: vpn.ipsantarem.pt

Opcional

Utilizador: 999999999@esg.ipsantarem.pt

Senha: Gravado

Apresentar Senha

Domínio NT:

Avançado...

Exportar... Cancelar Gravar...

Nota: Se a ligação falhar terá que editar a ligação recentemente criada:

- Nas **Ligações de Rede** selecione a rede VPN e clique em “**Editar**”;
- Na tabela de edição da VPN selecione a opção “**Avançado**” e certifique que está tudo igual à imagem do passo 5;
- Clique em “**OK**” e na tabela anteriormente aberta clique mais uma vez em “**Gravar**”.